

باعث ایجاد سیال میان دو دما، اختلاف چگالی (Eddy) داریم پس تمایل گرمای بیشتری نیز داریم.

Convection &

- Forced «وجود منبع خارج» ← ف
  مثل پمپ
- Free «منبع خارجی نداریم» → نیروی شناوری «buoyance»



دیواره گرم در مجاورت سیال با T_∞ &



تماس سیال با T_∞ با دیواره‌ی T &

به طور عدم وجود نیروی حاج ← $\bar{v}=0$ ← $\dot{m}=0$

اشیاء فضایی &

در اشیاء فضایی جاذبه نزدیک صفر می‌شود پس هوا در حول سفوط است (سقوط آزاد) نمی‌توان Free Convection استفاده کرد

- boiling , Condensation « » «تغییر فاز»

PAYCO

3. radiation : «تابش» «امواج به واسطه ماده منتقل نمی‌شوند»
توسط امواج الکترومغناطیس ← به خاطر تفاوت دمایی که بین سطوح وجود دارد

«radiation» پدیده‌ای است که در آن انرژی به صورت امواج الکترومغناطیس منتقل می‌شود. ← این گزینه درست است radiation

- Conduction : $q''_x = -k \frac{dT}{dx}$ ، $Q = \frac{\text{مقدار انرژی منتقل شده}}{\text{زمان}}$ (rate) $\left[\frac{J}{s}\right]$ یا $[W]$
q'' : شار حرارتی یا نرخ انتقال حرارت در واحد سطح $= \frac{Q}{A}$ ← سطح عمود بر جهت انتقال حرارت
k : Conductivity $\left[\frac{W}{mK}\right]$ ← خاصیت ترمودینامیکی ماده است ← وابسته به T یا تغییرات T نسبت به مکان

Steady state → Cartesian :



$q''_x = -k \frac{T_2 - T_1}{L}$ ← واحد k: $\frac{W}{m°C}$ یا $\frac{W}{mK}$
اگر $T_2 < T_1 \Rightarrow T_2 - T_1 < 0 \Rightarrow (T_2 - T_1) > 0$
بنابراین انرژی گرما در راستای $x+$ انتقال حرارت دارد
منفی q'' جهت را مشخص می‌کند.

- Convection : $q'' = h(T_s - T_\infty)$ ← Newton's law of Cooling
q'' : شار حرارت جابه‌جایی از سطح به سیال
h : heat transfer coefficient ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی
«HTC» $\left[\frac{W}{m^2 K}\right]$



Convection به دو نوع تقسیم می‌شود که قبلاً خوانده‌اید. در Convection نوع سیال مشخص کننده h است. هرچه سیال بهتر انتقال گرما بدهد h بیشتر است.

- Free Convection :

	$h\left[\frac{W}{m^2 K}\right]$
gas	2 - 25
liq	50 - 100

- Force Convection :

gas	25 - 250
liq	50 - 20,000
- boiling - Condensation	2500 - 100,000

- h مایعات نسبت به h گازها بیشتر است
- h در Force Convection نسبت به Free Convection بیشتر است
- بیشترین h در تغییر فاز دیده می‌شود

Subject:
Year : Month : Day : ( )

Subject:
Year : Month : Day : ( ) page : ( )

- radiation

$q' = \varepsilon \sigma T_s^4$ → توان تابشی

$0 < \varepsilon < 1$ ← emissivity ← ثابت استفان-بولتزمن Stefan-Boltzman Constant 5.67×10^{-8} $\left[\frac{W}{m^2 K^4}\right]$

↳ نوع جنس سطح و نوع ماده

Ideal radiator : $\varepsilon = 1 \Rightarrow q'' = \sigma T_s^4$ اجسام سیاه

$q''_{out} = \varepsilon \sigma T_s^4$ ← خروجی

$q''_{in} = \alpha \sigma T_{surr}^4$ ← ورودی ← ضریب جذب ← دانسیته توان تابشی برخورد

$\varepsilon = \alpha$ ← اجسام خاکستری gray

$\Rightarrow q'' = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{surr}^4)$

برای زمانی است که تمامی تابش ورودی جذب و از سطح برود

حتی زمانی که تابش از سطح به خارج برگردد (بدون جذب) باز هم این فرمول صادق است

حتی زمانی که تابش از سطح به خارج برگردد (بدون جذب) باز هم این فرمول صادق است

مثال



$q''_x = -k \frac{dT}{dx} = -(0.72) \times \frac{25-8}{(30-0)\times 10^{-2}} = -40.8 \frac{W}{m^2}$

↳ ثابت انتقال حرارت آجر $\frac{W}{mK}$

از داخل به خارج

خلاف جهت x

اگر سی عدد آجر

$Q = q'' \times A = 979.2\ W$ ← 3×8

فرض کنید $w = 8m$, $h = 3m$

مثال



شعاع خارج : 35 mm

$T_s = 200°c$

$\varepsilon = 0.8 = \alpha$: gray

$h = 15 \frac{W}{m^2 K}$

میزان اتلاف گرما از لوله واحد طول لوله ؟

$\frac{Q}{l} = \pi D \left[\varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{surr}^4) + h (T_s - T_{surr})\right]$

$\frac{Q}{l}$ ← سطح جانبی ← انتقال حرارت جانبی

$\varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{surr}^4)$ ← تابش ← دیواره ها

$h (T_s - T_{surr})$ ← هوا ← جابجایی

تابش : $420.6 \frac{W}{m}$

جابجایی : $577.3 \frac{W}{m}$

- خودمان بشیرانه $100°c$ تابش باید محاسبه شود سپس بررسی می‌کنیم در مثال صرف نظر کردن تابش تا چه حد مناسب است

Conduction : قانون اول : Fourier

$\vec{q''} = -k \vec{\nabla} T$ ← اسکالر ← بردار (خواص ایزوتروپ)

$\vec{\nabla} T = \frac{\partial T}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{k}$

$q'' = q''_x \vec{i} + q''_y \vec{j} + q''_z \vec{k}$

$$\begin{cases} q''_x = -k \frac{\partial T}{\partial x} \\ q''_y = -k \frac{\partial T}{\partial y} \\ q''_z = -k \frac{\partial T}{\partial z} \end{cases}$$

نکته: q'' بر سطح هم دما عمود است.

بین هیچ دو نقطه‌ای همدما وضع وجود ندارد پس q'' تنها عمودی می‌تواند باشد



در طول سطح هم دما است $\frac{\partial T}{\partial s} = 0$

تأثیرات T و P بر k

شبکه جامد ← فونون = ارتعاش یون

جامدات ← $k = k_{latis} + k_{electron}$

گازها و مایعات ← $k = k_{latis}$ (صرف نظر شده زیرا بسیار کوچک است) + $k_{electron}$

هرچه‌قدر که رسانش الکترونی فلزات تأثیرگذار است در رسانش گرمایی غیرفلزات تأثیرگذار است.

با افزایش دما، رسانش الکترونی فلزات کم می‌شود ← رسانش گرمایی کم می‌شود

فشار تأثیر ندارد در جامدات

غیرفلزات $k = k_{latis}$

وابسته به ساختمان کریستالی با افزایش دما می‌تواند افزایش یا کاهش یابد.

مثال: الماس رسانای خوبی است، گرافیت رسانای ضعیف است. ← نقص ساختاری به شدت باعث کاهش رسانش حرارتی می‌شود

گازها:

حرکت‌های سیستم کوانتومی

گرما ← ↑ دما ← تعداد برخورد بیشتر

↑ فشار ← تعداد برخورد بیشتر ← Cahition ↑

↑ فشار ← حرکت بیشتر مولکول‌ها ← advection ↑

اثر همزمان فشار و دما

دیاگرام‌های فلوئید 3-1 بعدی تأثیر بر k ندارد

$P\uparrow$	$T\uparrow$	نوع
ندارد	$k\uparrow$	فلزات
ندارد	$k\uparrow\downarrow$	غیرفلزات
—	$k\uparrow$	گازها
؟	$k\uparrow\downarrow$	مایعات

مایعات: دارای روند خاصی نیست.

Subject:
Year : Month : Day : ( ) page : ( )

Conduction 8



نوشتن معادله انرژی : $in + generation = out + accumulation$

$$q''_z|_z \Delta y \Delta x + q''_x|_x \Delta y \Delta z + q''_y|_y \Delta x \Delta z + \dot{q} \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$= q''_z|_{z+\Delta z} \Delta y \Delta x + q''_x|_{x+\Delta x} \Delta y \Delta z + q''_y|_{y+\Delta y} \Delta x \Delta z + \frac{\partial (\rho \Delta x \Delta y \Delta z \times C_p \times T)}{\partial t}$$

(m روی $\rho \Delta x \Delta y \Delta z$)

C_p به جای C_v استفاده کردیم چون system نداریم و Control Volume داریم

$$\Rightarrow -\frac{(q''_z|_{z+\Delta z} - q''_z|_z)}{\Delta z} - \frac{(q''_y|_{y+\Delta y} - q''_y|_y)}{\Delta y} - \frac{(q''_x|_{x+\Delta x} - q''_x|_x)}{\Delta x} + \dot{q} = \frac{\partial}{\partial t}(\rho C_p T)$$

$\lim_{\Delta x, \Delta y, \Delta z \to 0}$ (به شرط خواص ثابت یا خواص میانگین داریم)

$$-\frac{\partial}{\partial z} q''_z - \frac{\partial}{\partial y} q''_y - \frac{\partial}{\partial x} q''_x + \dot{q} = \bar{\rho}\, \bar{C}_p \frac{\partial}{\partial t} T$$

$$q'' = -k \vec{\nabla} T \Rightarrow q''_x \vec{i} + q''_y \vec{j} + q''_z \vec{k} = -k \left(\frac{\partial T}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$\Rightarrow k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \dot{q} = \bar{\rho}\, \bar{C}_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

$\div k$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{\rho C_p}{k} \frac{\partial T}{\partial t}$$

$\frac{\rho C_p}{k} = \frac{1}{\alpha}$

$\alpha = \frac{k}{\rho C_p}$ Thermal diffusivity : $\frac{\text{مرزی منتقل شده}}{\text{مرزی ذخیره شده}}$ Cond.

$$[\alpha] = \frac{\frac{J/s}{m\,K}}{\frac{kg}{m^3} \cdot \frac{J}{kg\,K}} = \frac{m^2}{s} \equiv [L^2 T^{-1}]$$

$$[\alpha] = [\nu] = \frac{\mu}{\rho} = \left[\frac{m^2}{s}\right]$$

α خواص ترکیبی است.
α بزرگ ← سرعت پخش حرارت در Cond. بالا می‌رود، مقدار کمتری ذخیره می‌شود
α کوچک ← مقاومت در Cond. بالا می‌رود، مقدار بیشتری ذخیره می‌شود
آب C_p بالایی دارد ← برای خنک کردن استفاده می‌شود

مختصات استوانه‌ای

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 T}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\dot{q}}{k} = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t}$$

$$\begin{cases} y = r\sin\theta \\ x = r\cos\theta \end{cases}$$

$$\vec{q''} = -k\left(\frac{\partial T}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{\partial T}{\partial z}\vec{e_z}\right)$$

$\vec{e_r}$: بردار یکه در جهت r — $\frac{\partial T}{\partial s} = \frac{\partial T}{r\partial\theta}$

$\vec{e_\theta}$: بردار یکه در جهت θ

$\vec{e_z} = \vec{k}$: بردار یکه در جهت z

« مراجعه به کتاب ← مختصات کروی »

شرایط مرزی:

۱. شرط زمانی (شرط آغازین) ۲. برای هر بعد دو شرط مرزی داریم

انواع شرایط مرزی

« Dirichlet » شرط مرزی نوع اول ، $T(b,t) = T_1$ ؛ دما تابعی از مکان نباشد



« Neumann » شرط مرزی نوع دوم « Flux »



$$-k\frac{\partial T}{\partial x}(b,t) + q''_{gen} = 0$$

خروجی ← ۰ و ورودی + ورودی

سد جرم ندارد ← $acc = 0$ و تولید نداریم

« Convection » شرط مرزی نوع سوم



$$h(T_\infty - T(b,t)) = -k\left(\frac{\partial T}{\partial x}(b,t)\right)$$

به خاطر جرم نداشتن سد $acc = 0$ پس خروجی = ورودی

اهمیت توزیع دما: داشتن توزیع دما و حرارت خاص یا اختلاف توان‌های جسم با همدیگر داریم